شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک واحد مهندسی نرم افزار **اتصال آی پی ولید به آی پی سرور مرکز**



برای انجام این کار شما نیازمند دانشی در زمینه شناخت انواع مودم ها دارید، از طرفی چون هر مودم تنظیمات خاص خود را دارا است بنابر این شما باید به دنبال Port forwarding یا Virtual Server و یا ... بگردید.

برای مثال ما مثالی را برای مودم ASUS برای شما ارئه می دهیم. که گزینه Virtual Server دارد.

- ۱. مرور گر خود را اجرا کنید و در باکس آدرس بار آی پی ۱۹۲/۱۶۸/۱۱ را می زنیم.
 - ۲. نام کاربری و رمز عبور خود را در باکس نمایش داده شده وارد کنید.

در اکثر مودم ها به صورت پیش فرض قسمت User Name و Password هر دو عبارت admin می باشد

Authentication Required					
?	A username and password are being requested by http://192.168.1.1. The site says: "DSL-N10"				
User Name:	admin				
Password:	••••••				
	OK Cancel				

۳. پس از کلیک بر روی دکمه OK به صفحه تنظیمات مودم هدایت می شوید.

DSL-N10 B1	Property MIDA Michael Mida Francesco Terratore (MAM	Language: English	Reboot
Network Map Image: Constraint of the second sector of the second secon	Image: Additional intervention of the second sec		ASUS DSL-N10
LAN WAN Firewall Administration System Log			All and a set of the second seco

۴. با توجه به تصویر بالا بر روی گزینه WAN کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود.

شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک واحد مهندسی نرم افزار

اتصال آی پی ولید به آی پی سرور مرکز



DSL-N10 B1		Propaga States Million (1993) Propaga States		anguage: English		Logout Reboot			
La L	-	-		'irtual Serve		ions			
Carl Ineve Sea	NAT Setting - Virtual Server								
Content And	To make services, like WWW, FTP, provided by a server in your local network accessible to the outside users, you should specify a local IP address to the server. Then, add the IP address and network protocol type, port number, and name of the service in the								
M Advanced Dating	following list. Based on the list, the gateway will forward service request from outside users to the corresponding local server. Enable Virtual Server? Ves No								
	Famous Server List Please select 👻								
• 1.0	Famous Game List Please select								
> WAN	Virtual Server List								
V	Service Name	Port Range	Local IP	Local Port	Protocol	Protocol No.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		TCP 👻		Add		
Contraction of the local distribution of the									
	(and a second se						Delete		
	0000								
							Apply		

- ۵. بر روی سربرگ Virtual Server کلیک کنید.
- ۶. در قسمت Virtual Server List باید اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
 - ۱. در بخش Service Name عبارت Prince را وارد کنید.
- ۲. در قسمت Port Range کد پورتی که برای وب سرویس تنظیم کرده بودید را وارد کنید، به عنوان مثال عدد ۶۰
 - ۳. در قسمت Local IP باید آدرس آی پی استاتیک سیستم سرور مرکز را وارد کنید.
 - ۴. در قسمت Local Port کد پورتی که برای وب سرویس تنظیم کرده بودید را وارد کنید، به عنوان مثال عدد ۶۰
 - ۵. در قسمت Protocol گزینه TCP را انتخاب کنید.
 - ۶. و در نهایت بر روی دکمه Add کلیک کنید تا Virtual Server شما ساخته شود.