شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک واحد مهندسی نرم افزار **راهنمای استفاده از** UDL



برای این که بخواهید اتصال به یک بانک اطلاعاتی را تست کنید می توانید از این روش استفاده کنید، برای این کار باید:

- ۱. یک فایل متنی به نام TextFile.txt را بر روی میز کار ( Desktop ) خود درست کنید.
  - ۲. فایل ایجاد شده را Rename کرده و به نام UdlFile.udl تغییر دهید.



۳. بر روی فایل UdlFile.ud دابل کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود.

📑 Data Link Properties 🛛 💌			
Provider Connection Advanced All			
t the data you want to connect to:			
OLE DB Provider(s)			
Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services			
Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service			
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers			
Microsoft OLE DB Provider for OLAF Services 8.0			
Microsoft OLE DB Provider for Search			
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server			
Microsoft OLE DB Simple Provider			
MSDataShape OLE DB Provider for Microsoft Directory Services			
SQL Native Client			
SQL Server Native Client 10.0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OK Cancel Help			

- ۴. با توجه به تصویر بالا، باید مراحل زیر را طی کنید.
  - a. بر روی سربرگ Provider کلیک کنید.
- b. در قسمت لیست (OLE DB Provider for SQL Server گزینه OLE DB Provider for SQL Server را انتخاب کنید.
  - c. بر روی دکمه << Next کلیک کنید تا صفحه زیر باز شود.

شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک واحد مهندسی نرم افزار **راهنمای استفاده از** UDL



Data Link Properties
Provider Connection Advanced All
Specify the following to connect to SQL Server data: 1. Select or enter a server name: SaeidG-PC <u>Refresh</u>
<ul> <li>2. Enter information to log on to the server:</li> <li>O Use <u>Windows NT Integrated security</u></li> <li>O Use a specific user name and password: 2</li> </ul>
User name: publicuser1 Password: Blank password Allow saving password
3. ● Select the <u>d</u> atabase on the server: Prince 4
Using the filename: 5 <u>T</u> est Connection
OK Cancel Help

- ۵. با توجه به تصویر بالا:
- a. در قسمت ا. Select or enter a server name عنوان سرور را وارد کنید.
  - b. گزینه Use a specific user name and password را فعال کنید.
- c. در قسمت User name نام کاربری و در قسمت Password رمز را وارد کنید.
- d. در قسمت Select the database on the server لیست را باز کرده و دیتابیس مورد نظر را انتخاب کنید، البته اگر به هر دلیل نتوانید سرور را مشاهده کنید به شما پیغام عدم مشاهده سرور داده می شود.

Microsoft Data Link Error	×
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Se access denied.	rver does not exist or
	ОК







e. بر روی دکمه Test Connection کلیک کنید تا پیغام موفقیت آمیز برای شما صادر شود.



f. اما اگر اتصال ناموفق باشد به شکل زیر خواهد بود.

